


Rotator Logotypów Producentów

Opis Aplikacji

Aplikacja wyświetla rotator logotypów producentów, który można umieścić w dowolnym miejscu na stronie.

Sklep [devshop-353466.shoparena.pl](#) działa w wersji próbnej. Dowiedz się więcej...



Konfiguracja aplikacji

Aby skonfigurować aplikację należy przejść do Panelu Administracyjnego -> Dodatki i integracje -> Moje aplikacje i należy wybrać **Rotator Logotypów Producentów**

Shoper® 🛒 ✉️ wrót do starego panelu Szukaj w zamówieniach, produktach, menu i pozostałych elementach A

devshop-353466.shoparena.pl Sklep działa w wersji próbnej (do końca: 7080 dni), uaktualnij do pełnej wersji. 📞 12 379 32 84 ✉️ bok@shoper.pl

< wrót do: Aplikacje
Appstore - dodatki i aplikacje dla Twojego sklepu

Rotator logotypów producentów
rodzaj aplikacji: Inne

Uprawnienia

Linki

- dodanie linku "Rotator logotypów producentów" do "Aplikacje / Ikona aplikacji / Lista"

HTML/JavaScript

- dodanie kodu HTML/JavaScript do sekcji Integracje własne / Stopka strony, przed zamknięciem </body>

Uprawnienia api

- producenci - odczyt

ROTATOR LOGOTYPÓW PRODUCENTÓW
ODINSTALUJ APLIKACJĘ

Autor: Flashybrands Studio Sp. z o.o.
Tel.: +48 535 425 540
E-mail: biuro@codefbs.pl

Należy kliknąć niebieski przycisk aby przejść do konfiguracji.

Konfiguracja ogólna

Konfiguracja ogólna

Moduł włączony

HTML ID

Automatyczne ustawianie ilości logotypów oraz ich wyśrodkowania (zalecane)
Wystarczy ustawić tylko wysokość rotatora i marginesy (niżej)
Ignoruje opcje: ilość pokazywanych logotypów, ponieważ ustala to automatycznie

Wysokość rotatora w pikselach (px)

Minimalny odstęp między logotypami w pikselach (px)

Zezwól, aby logotypy mogły mieć różne szerokości, automatycznie ustala wyświetlaną ilość
Jeżeli włączone ignoruje opcje: ilość pokazywanych logotypów oraz przesunięcie zostaje ustawione zawsze o 1
Jeżeli wyłączone: wysokość rotatora stanie się szerokością każdego logotypu

Skaluj wysokość
Jeżeli wyłączone: wysokość logotypu będzie taka sama jak wysokość rotatora

HTML ID

W polu HTML ID ustalamy id którym potem posłużymy się w sekcji moduły. Musi to być unikalny id. Na zdjęciu dla przykładu jest to **fbs_rotator**

- Automatyczne ustawianie ilości logotypów oraz ich wyśrodkowania (zalecane)**
Wystarczy ustawić tylko wysokość rotatora i marginesy (niżej)
Ignoruje opcje: ilość pokazywanych logotypów, ponieważ ustala to automatycznie

Ta opcja jest najbardziej polecaną, wystarczy tylko ustawić poniższe opcje.

Wysokość rotatora w pikselach (px)

120

Minimalny odstęp między logotypami w pikselach (px)

20

A rotator sam dopasuje ilość wyświetlanych logotypów. Dlatego w tym wypadku jeżeli ustawisz ilość wyświetlanych logotypów to będzie po prostu ignorowana.

- Zezwól, aby logotypy mogły mieć różne szerokości, automatycznie ustala wyświetlaną ilość
Jeżeli włączone ignoruje opcję: ilość pokazywanych logotypów oraz przesunięcie zostaje ustawione zawsze o 1
Jeżeli wyłączone: wysokość rotatora stanie się szerokością każdego logotypu

Standardowo logotypy są skalowane do wymiarów kwadratu. Ta opcja pozwala aby logotypy mogły mieć różne szerokości. Jednak nie można ustawić ilości ręcznie, automatyczność jest wymagana, a przesunięcie o jeden nie spowoduje problemów z wyświetlaniem.

Jeżeli wyłączone a opcja skaluj wysokość włączona:




- Skaluj wysokość

Jeżeli wyłączone: wysokość logotypu będzie taka sama jak wysokość rotatora

Jeżeli włączone:



Jeżeli wyłączone:



Podsumowanie

Aplikacja stworzona przez codefbs.pl

W razie problemów skontaktuj się z nami na biuro@codefbs.pl

Jeżeli masz propozycje odnośnie wyglądu, dodatkowych opcji, skontaktuj się z nami.